


## Mozilla Firefox Tarayıcı Proxy Ayarları

Öncelikle ücretsiz olarak dağıtılan **Mozilla Firefox** programını bilgisayarınıza indirip kurmalısınız.



Mozilla Firefox açıldıktan sonra **Araçlar** menüsünden **Ayarlar** ı işaretleyiniz.

← → ↻ Firefox about:preferences %90 ☆ ☰

Ayarlarda ara

**Genel**

En yüksek performans, güvenilirlik ve güvenlik için Firefox tarayıcınızı güncel tutmalısınız.

Sürüm 93.0 (64 bit) [Yeni neler var?](#) **Güncelleme geçmişini göster...**

😊 Firefox güncel **Güncellemeleri denetle**

Firefox güncellemeleri

Otomatik olarak yüklenisin (Önerilir)

Denetlensin ama yükleme kararı bana bırakılsın

---

**Performans**

Önerilen performans ayarlarını kullan [Daha fazla bilgi al](#)

Bu ayarlar bilgisayarınızın donanımına ve işletim sistemine göre seçilmiştir.

---

**Gezinti**

Otomatik kaydırmayı kullan

Akıcı kaydırmayı kullan

Sayfaların içinde hareket etmek için her zaman ok tuşlarını kullan

Yazmaya başlar başlamaz arama yap

Görüntü içinde görüntü video düğmelerini etkinleştir [Daha fazla bilgi al](#)

Medya oynatmayı klavye, kulaklık veya sanal arayüzle yönet [Daha fazla bilgi al](#)

Gezinirken yeni uzantılar öner [Daha fazla bilgi al](#)

Gezinirken yeni özellikler öner [Daha fazla bilgi al](#)

---

**Ağ ayarları**

Firefox tarayıcınızın internete nasıl bağlanacağını yapılandırın. [Daha fazla bilgi al](#) **Ayarlar...**

📁 Uzantılar ve Temalar

🔗 Firefox Desteği

Menü görüntülenmiyor ise klavyenizdeki **Alt** butonuna bir defa basınız; menü pencerenin üst bölümünde görüntülenecektir.

Soldaki menüden **Genel**'i tıklatın. **Ağ ayarları** alanından **Ayarlar**'ı tıklatın.

Bağlantı Ayarları ×

**İnternete erişmek için vekil sunucuyu yapılandır**

Vekil sunucu yok

Bu ağın vekil sunucu ayarlarını kendiliğinden tanı

Sistem vekil sunucu ayarlarını kullan

Vekil sunucuyu elle ayarla

HTTP vekil sunucusu  Port

HTTPS için de bu vekil sunucusunu kullan

HTTPS vekil sunucusu  Port

SOCKS sunucusu  Port

SOCKS v4  SOCKS v5

Otomatik vekil sunucu yapılandırma URL'si

Yenile

Aşağıdakiler için vekil sunucu kullanılmasın

Örnek: .mozilla.org, .com.tr, 192.168.1.0/24  
Localhost, 127.0.0.1/8, ve ::1 ile olan bağlantılar asla vekil sunucudan geçmez.

Parola kayıtlıysa kimlik doğrulama isteme

SOCKS v5 kullanırken vekil sunucu DNS'i

HTTPS üzerinden DNS'i etkinleştir

Sağlayıcı Cloudflare (Varsayılan)

Yardım Vazgeç Tamam

Açılan **Bağlantı Ayarları** penceresinde **Vekil sunucuyu elle ayarla** seçeneğini işaretleyin **HTTP vekil sunucusu** kutusuna **proxy.ozal.edu.tr**, **Port** kutusuna **8080** girin. **HTTPS için de bu vekil sunucuyu kullan** kutucuğunu işaretleyin. Tüm pencereleri **Tamam** butonunu tıklatarak kapatın.

Mozilla Firefox ile ilk kez bir Web sitesini ziyaret etmeyi denediğinizde görüntülenecek oturum açma penceresinde **Kullanıcı adı** kutusuna [@ozal.edu.tr](mailto:@ozal.edu.tr) uzantılı mail adresiniz, **Parola** kutusuna parolasını girmeniz gerekir.